



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

HASTANE TEMİZLİĞİ



ARTEMİZ KİMYA



Şahin ASLAN



Amaç:

- ❖ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Temel İlkeler

- ❖ **Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir.**
- ❖ **Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir.**
- ❖ **Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Bölüm	Kova Rengi	Bez Rengi
Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar	Sarı	Sarı
Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.)	Mavi	Mavi
Tuvaletler ve laboratuvar alanları	Kırmızı	Kırmızı



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.**
- ❖ **Ellerinde yara, çizik, vb. bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir.**
- ❖ **Tuvalet temizliği için kullanılan eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Hastane Temizliğinde Eldiven Kullanımı

Alan	Eldiven Türü	Renk
Temizlik	Plastik	Kırmızı
Evsel Nitelikli Atık Toplama	Plastik	Sarı veya mavi
Tıbbi Atık Toplama	Kumaş üzerine kauçuk kaplı	Turuncu



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Mop Seçimi ve Kullanımı

Mop Tipi	Kullanım Amacı
Mavi mop	Kuru süpürme
Beyaz mop	Nemli silme
Saçaklı mop	Islak silme



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Kuru süpürme ve nemli silme amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır.**
- ❖ **Mop, temiz alanda “S” şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır.**
- ❖ **Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken temizlenmemiş alan bırakılmamalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.
- ❖ Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutularak saklanmalıdır.
- ❖ Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

- ❖ Paspas ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanarak havlarından arındırılmalıdır.
- ❖ Paspaslama için kullanılacak su ılık olmalıdır.
- ❖ Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi kovaya uygun konsantrasyonda (Üretici Firma önerisine uygun olarak), kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

- ❖ Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.
- ❖ Gün içinde kullanılan tüm paspaslar, gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Çift Kovalı-Presli Paspas Arabası Kullanımı

- ❖ Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, sıkma presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takiben paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması ve Farklı Alanların Temizliği

Yüksek riskli alanlar:

- ❖ Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel alanlar (kemoterapi ünitesi, izolasyon odaları, nötroopenik hasta odaları, bronkoskopi, acil, tüberküloz servisi vb.)

Orta riskli alanlar:

- ❖ Laboratuvarlar, hasta odaları, mutfak

Düşük riskli alanlar:

- ❖ Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalı

Risk Düzeyi	Hastane Bölümü	Uygun Temizlik
Yüksek riskli alanlar	Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, infeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel alanlar (tüberküloz servisi, bronkoskopi, nötroopenik hasta odaları, izolasyon odaları, kemoterapi ünitesi, acil vb.)	Temizlik + dezenfeksiyon
Orta riskli alanlar	Laboratuvarlar, hasta odaları (banyo ve tuvaletler dahil), mutfak	Temizlik*
Düşük riskli alanlar	Hemşire, doktor odaları (banyo ve tuvaletler dahil), ofisler, kafeterya, koridorlar ve depolar	Temizlik*



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir (kuru temizlik mopları , sıvı deterjan, ovma amaçlı temizlik maddesi, yeterli miktarda temiz sarı, kırmızı ve mavi temizlik bezleri, tuvalet fırçası, çekçek, faraş, kova, eldiven vb.).**
- ❖ **Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Odadaki (banyo/tuvalet dahil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır.
- ❖ Çöp kovası kirlenmiş ise yıkanarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
- ❖ Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır.
- ❖ Temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Oda zemini çekçek ve faraş ile kaba kirlerden arındırılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır.
- ❖ Odadaki tüm yüzeylerin (pencere önleri, radyatörler, yemek masası, etajer, vb.) tozu alınmalıdır.
- ❖ Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dahil olacak şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve hemen kuru mop ile kurulmalıdır



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmadığı sürece temizlik su ve sıvı deterjanla yapılmalıdır.
- ❖ Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır.
- ❖ Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır.
- ❖ Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur ve temiz bir mopla banyo/tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Duş ve küvet temizliğinden önce fayanslar, ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya ovma maddesi ile silinmelidir.
- ❖ Lavabo ve kenarları su ve sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenir.
- ❖ Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir.
- ❖ Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir.
- ❖ Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Tuvalet temizliği için önce sifon çekilmeli, klozet içerisi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı, klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya ovma maddesi kullanılarak silinmelidir. Silme işlemi bitince durulama yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanmalıdır.**
- ❖ **Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılır.**
- ❖ **Tüm zemin oda temizliğinde kullanılandan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinir ve kurulanır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır. Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.**
- ❖ **Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dahil) gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinasında yıkanmadan ve kurutulmadan kesinlikle başka bir alanda kullanılmamalıdır**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Oda/Ofis temizliđi tamamlandıktan sonra çekçek ve faraş ile koridorda bulunan kaba kirler uzaklaştırılır, tüm eşyaların (sekreter masası, oturma grubu, duvar bandı, tablolar, vb.) tozu alınır, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır. Koridor temizliđinde hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda [Tüberküloz servisi, acil, bronkoskopi, kemoterapi, izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, vb.] günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler (etajer, monitör ve, yemek masası, desk, musluk başı, kapı kolu, yatak kenarları, vb.) dezenfekte edilir.**
- ❖ **Temizlik + dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde bir kez yapılır, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanır.**



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) alana/odaya özel olmalıdır.
- ❖ Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik solüsyonu değiştirilmelidir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır.
- ❖ Tüm temizlik bezleri (paspas, mop, toz bezi, vb.) kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir.
- ❖ Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinasında sıcak su ($>60^{\circ}\text{C}$) ile yıkanarak kurutulmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Hasta taburcu olduğunda derece,derece kavanozu ve oksijen kavanozu dezenfekte edilip kurutulduktan sonra kullanıma geçirilmelidir.
- ❖ Hastanın yatağı, etejeri,yemek masası, dolabı vs. tamamıyla dezenfekte edilmelidir.
- ❖ Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devrolan hastanın ardından günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilmemelidir.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Hastane Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin Periyodik Temizliği



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

Malzeme/Yüzey	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizlenecek?
Sedye Tekerlekli sandalye Acil arabası Çamaşır arabası Serum askıları	Günde en az bir kez ve kirlendikçe	Su ve deterjanla silinmeli
Mobilyalar	Günde bir kez Ayda bir kez	Toz alma Su ve deterjanla silinmeli
Camlar	Haftada bir kez	Cam temizleme maddesi ile silme ve kurulama
Perdeler	Haftada bir kez Kirlendikçe	Kuru vakum Yıkama
Duvarlar	Gerekli görüldükçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Tavanlar	Ayda iki kez	Kuru vakum



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Malzeme/Yüzey	Temizlenme Sıklığı	Nasıl Temizlenecek?
Tavan lambaları	Haftada bir kez Ayda bir kez	Toz alma Nemli bezle silme
Radyatörler	Günde bir kez Haftada bir kez	Toz alma Fırçalama
Ahşap bölgeler	Günde bir kez	Toz alma
Zemin	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Halı	Kirlendikçe	Su ve uygun deterjanla silinmeli
Baca kapakları Havalandırma boşlukları	Ayda bir kez	Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama
Teras ve çatı	Haftada bir kez	Süpürme ve yıkama



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır.**
- ❖ **Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme var ise temizliğe ek olarak dezenfeksiyon yapılır.**
- ❖ **Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir**



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

Ameliyathane Temizliđi



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Günün ilk ameliyatı alınmadan önce kullanılacak olan her odada aşağıda belirtilen şekilde temizlik yapılmalıdır:**
 - ❖ **Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan nemli bezle tozu alınmalıdır.**
 - ❖ **Lambaların reflektör alanlarının tozu alınmalıdır.**
 - ❖ **Oda zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenmeli ve kurulanmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Ameliyat odasının temizliği, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
- ❖ Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
- ❖ Kirli kompreslerin araları toz kaldırılmadan kontrol edilerek çamaşır sepetine atılmalıdır.
- ❖ Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli, ağzı bağlanarak ana çöp bidonuna taşınmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Vaka Aralarında Oda Temizliği

- ❖ **Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler organik materyalden arındırılıp dezenfekte edilmelidir.**
- ❖ **Yerde kalan diğer atıklar çek çek ve faraş ile uzaklaştırılmalı, fırça ve süpürge kullanılmamalıdır.**
- ❖ **Oda zemini uygun dezenfektan solüsyonla paspaslanmalı ve kurulanmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Vaka Aralarında Oda Temizliği

- ❖ Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir.
- ❖ Son olarak yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta masası gibi yüzeyler dezenfekte edilmelidir.



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

Gün Sonunda Temizlik

- ❖ Her bölümün ameliyatlari farklı saatlerde bittiği için gün sonunda her ameliyat odası için aynı şekilde temizlik yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
- ❖ Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler tekerlekleri silinerek dışarı çıkarılmalı, lambalar, dolaplar vb. dezenfektan solüsyonla silinmeli ve kurulanmalıdır.
- ❖ Oda zeminine dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Gün Sonunda Temizlik

- ❖ Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerleri temizlenip dezenfekte edilerek odaya yerleştirilmelidir.
- ❖ Cerrahi el yıkama lavaboları önce sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir.
- ❖ Vücut sıvı/salgılarının döküldüğü lavabolar önce sıvı deterjan veya ovma maddesi ile temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir.
- ❖ Ameliyathane koridorlarına dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Cerrahi Yara Sınıflaması'na göre **“Kontamine” veya “Kirli-İnfekte”** sınıfına giren ameliyatlardan (gazlı gangren dahil) ve Hepatit B, Hepatit C veya HIV ile infekte hastaların ameliyatlarından sonra ameliyathanede diğer ameliyatlardakinden **farklı özel bir temizlik yapılmamalı, ameliyat odası veya ameliyathane kapatılmamalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

Atık Yönetimi Talimatı



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

❖ **Amaç:** Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemek



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

❖ Tıbbi Atık:

- ❖ Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil),
- ❖ Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık,
- ❖ Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil),
- ❖ Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri, maskeler
- ❖ Günün geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine olmuş her tür malzeme

- ❖ **Kesici Delici Alet:** Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen kesici ve delici cisimler (bistüri, iğne ucu, vb.)



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Evsel Nitelikli Atık:** Mutfak ve büro atıkları, ambalaj malzemeleri, cam, vb.
- ❖ **Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi:** Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması gereken uluslararası amblem
- ❖ **Tıbbi Atık Taşıma Arabası:** Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalar



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Atık Taşıma Arabası (Container):** Tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplandıktan sonra geçici olarak biriktirildikleri ve Geçici Depolama Alanı'na transfer edildikleri arabalar.
- ❖ **Hastane Atık Sorumlusu:** Hastane Yönetimi adına, hastanede atık yönetiminin ilgili talimata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm basamakları denetleyen ve organizasyonu sağlayan kişi



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Evsel Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:**
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak evsel nitelikli atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı
- ❖ **Tıbbi Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı:**
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak tıbbi atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı
- ❖ **Tıbbi Atık Personeli:** Hastanedeki tüm birimlerden alınan tıbbi atıkları Tıbbi Atık Taşıma Arabası'nda toplayan ve geçici depolara güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan personel



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Kırmızı çöp torbası:** Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık Yönetmeliği'nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi ve hastanenin adı bulunan kırmızı renkli plastik torba
- ❖ **Mavi çöp torbası:** Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torba
- ❖ **Siyah çöp torbası:** Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır.**
- ❖ **Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama veya taşıma işlemine devam edilir.**
- ❖ **Patlama sonucu kirlenen yüzey temizlenir ve dezenfekte edilir.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

❖ **Kesici-Delici Alet Kutusu:** Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi taşıyan plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.
- ❖ Kesici-delici alet kutuları ve tıbbi atık torbaları $\frac{3}{4}$ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır.
- ❖ Ağızları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilmelidir. Ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Kırmızı çöp torbaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, Bronko,Kemoterapi Ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda bulundurulmalıdır.**
- ❖ **Bunlar dışında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin önerileri doğrultusunda belirlenir.**
- ❖ **Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet kutusu bulundurulmalıdır.**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

- ❖ **Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.**
- ❖ **Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda temizlik personeli bu çöp poşetini uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine koyarak tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalıdır. Kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.**



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

EL HİJYENİ





temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

EL HİJYENİ

- ❖ Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok **eller yolu** ile bulaşmaktadır.
- ❖ Hijyenik el yıkamanın amacı;
- ❖ Eller üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırmaktır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

El Yıkama Çeşitleri

- ❖ **Sosyal el yıkama** : Sabun, su ve mekanik hareketlerle yapılan el yıkama
- ❖ **Hijyenik el yıkama** : Amaç, kontamine olmuş eşya ya da enfekte hastadan ellere bulaşan mikroorganizmaların diğer hastalara iletilmesini önlemektir
- ❖ **Cerrahi el yıkama**: Cerrahi operasyon öncesi yapılan steril el yıkamadır.



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Eller Ne Zaman Yıkanmalı???

- ❖ Göreve başlarken
- ❖ Klinikten ayrılırken
- ❖ İzolasyon odalarına girip çıkarken
- ❖ Her türlü yara ile temastan önce ve sonra
- ❖ Mikroorganizma ile kontaminasyon olasılığı yüksek aletlerle temastan sonra
- ❖ Enfekte olduğu bilinen veya enfeksiyon gelişmesi beklenen hastalarla temastan önce ve sonra



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Eller Ne Zaman Yıkanmalı???

- ❖ Yiyeceklere dokunmadan önce
- ❖ Kan, idrar, balgam, gaita gibi atıklar ile temastan önce ve sonra
- ❖ Eldiven giyinmeden önce ve sonra
- ❖ Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra
- ❖ Sürgü ve ördek verilip alındıktan sonra



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Eldiven kullanımı???

- ❖ Enfekte veya enfeksiyon gelişmesi beklenen hastalarda,
- ❖ Mikroorganizma bulaşma olasılığı yüksek olan aletlerle temasta,
- ❖ Hastanın kan, vücut sıvısı ve derideki açık yarası ile temas etmede
- ❖ Her türlü yara ile temasta



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Eldiven kullanımı???

- ❖ Sık el yıkama gerektiren durumlarda eldiven kullanmak çok daha iyidir...
- ❖ Eldiven kullanan kişiyi korur, hastadan hastaya bulaşı önleyecek sıklıkta değiştirilmelidir...
- ❖ Eldiven sızdırmaz bir bariyer değildir
- ❖ Çıkarıldıktan sonra mutlaka **ELLER YIKANMALIDIR**



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

Eldiven Kullanımında Standartlar

- ❖ Doğrudan hasta bakımında eldiven kullanılabilir
- ❖ Ancak temiz yatağa çarşaf sererken eldiven giymeye gerek yoktur
- ❖ Sorumsuz eldiven kullanımı enfeksiyonu yayar
- ❖ Sağlık görevlilerinin sadece kendisini korumak kaygısı olduğunu gösterir!!!!



temiz bir
gelecek için ..!

ARTEMİZ KİMYA

El hijyeninin sağlanmasında aksaklıklar

- ❖ El yıkama alışkanlığının yetersizliği
- ❖ Teknik yetersizlikler (yeterince lavabo bulunmaması, sabun vs. yokluğu)
- ❖ Cilt tahrişi nedeni ile el yıkamadan kaçınma
- ❖ El yıkama tekniğine uyulmaması veya bilinmemesi
- ❖ Elin ıslak kalması veya iyi kurulanmaması



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

HİJYENİK EL YIKAMA

Elleri, yalnızca kirlendiği görünür hale geldiğinde yıkayın.
Yoksa alkol bazlı dezenfektanlar kullanın.

 Bu prosedürün süresi
40 - 60 saniyedir.



Ellerinizi su ile ıslatın.



Avuç içine
yeteri kadar su alın.



Avuç içini dairevi bir şekilde
ovalayın.



Sağ avuç içini sol el dış yüzeyi
üzerinden hareket ettirerek
parmakları birbirine geçirin ve
işlemi diğer el için de yapın.



Elleri avuç içine bakacak
şekilde birbirine geçirip
hareket ettirin.



Şekildeki gibi ellerinizi
kilitleyin ve aşağı yukarı
hareket ettirin.



Sol elin başparmağını diğer
el ile tutarak dairevi bir
şekilde hareket ettirin ve diğer
tarafı da aynı şekilde yapın.



Sol elin avuç içine sağ elin
parmak uçlarını sürterek
dairevi hareketlerle ovun.



Elleri su ile
durulayın.



Kağıt havlu ile kurulayın.



Kağıt havlu ile
musluğu kapatın.



... ve elleriniz tertemiz.



temiz bir
gelecek için ..!



ARTEMİZ KİMYA

UNUTMAYALIM

- ❖ *Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde*
- ❖ *En ucuz*
- ❖ *En kolay*
- ❖ *En etkili yol*
- ❖ **EL YIKAMADIR**

Şahin ASLAN
Tel:0382 215 52 10-11
Fax:0382 215 67 37
www.artemizkimya.com
AKSARAY